

## Anwendungsbestimmungen zum Schutz für Folgearbeiten (SF-Auflagen)

Auflage	Auflagetext	Pflanzenschutzmittel
SF179	<b>Nachfolgearbeiten</b> auf/in behandelten Kulturen dürfen grundsätzlich <b>erst 24 Stunden nach der Ausbringung des Mittels</b> durchgeführt werden. <b>Innerhalb von 48 Stunden</b> sind dabei der <b>Schutzanzug</b> gegen Pflanzenschutzmittel und Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen.	Veriphos, u.a.
SF189 SF1891	Das <b>Wiederbetreten</b> der behandelten Flächen/Kulturen ist <b>am Tage der Applikation nur mit der persönlichen Schutzausrüstung</b> möglich, die für das Ausbringen des Mittels vorgegeben ist. <b>Nachfolgearbeiten</b> auf/in behandelten Flächen/Kulturen dürfen grundsätzlich <b>erst 24 Stunden nach der Ausbringung des Mittels</b> durchgeführt werden. <b>Innerhalb 48 Stunden</b> sind dabei der <b>Schutzanzug</b> gegen Pflanzenschutzmittel und Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen.	Aktuan, Collis, Custodia, Delan WG, Dithane Vino WG, Flovine, Folpan 80 WDG, Folpan 500 SC, Folpan Gold, Forum Gold, Forum Star, Karate Zeon, Kiron, Manfil 80 WP, Misha, Polyram WG, Pyrus, Ridomil Gold MZ, Sanvino, Scala, Switch, Systhane 20 EW, Talendo, Talendo Extra, Videryo F, Vinifol SC, VinoStar, u.a.
SF245 SF245-01 SF245-02	Behandelte Flächen/Kulturen dürfen grundsätzlich <b>erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages</b> wieder betreten werden.	Betrifft nahezu alle relevanten Mittel
SF266 SF266-01	Behandelte Flächen/Kulturen erst <b>nach dem Abtrocknen des Spritzbelages</b> wieder betreten. Dabei <b>sind lange Arbeitskleidung, festes Schuhwerk und Schutzhandschuhe</b> zu tragen.	Delan Pro, Fantic F, Luna Experience, Sercadis,
SF274-2	<b>Nachfolgearbeiten/Inspektionen</b> auf/in behandelten Flächen/Kulturen dürfen <b>grundsätzlich erst 2 Tage nach der Ausbringung</b> des Mittels durchgeführt werden.	Melody Combi
SF275-EEWE	Es ist sicherzustellen, dass bei <b>Nachfolgearbeiten/Inspektionen</b> mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Weinbau <b>bis einschließlich Ernte lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk</b> getragen werden.	Alginure BioSchutz, Frutogard, Roundup PowerFlex, u.a.
SF276-EEWE	Es ist sicherzustellen, dass bei <b>Nachfolgearbeiten/Inspektionen</b> mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Weinbau <b>bis einschließlich Ernte lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe</b> getragen werden.	Cuprozin progress, Kenja, Luna Max, Melody Combi, Polyram WG, Solofol, Zorvec Zelavin, u.a
SF276-4WE	Es ist sicherzustellen, dass bei <b>Nachfolgearbeiten/Inspektionen</b> mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/ <b>Flächen innerhalb von 4 Tagen</b> nach der Anwendung in <b>Weinbau lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe</b> getragen werden.	Fosshield, Prosper TEC
SF276-14WE	Es ist sicherzustellen, dass bei <b>Nachfolgearbeiten/Inspektionen</b> mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/ <b>Flächen innerhalb von 14 Tagen</b> nach der Anwendung in <b>Weinbau lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe</b> getragen werden.	Spirox
SF276-28WE	Es ist sicherzustellen, dass bei <b>Nachfolgearbeiten/Inspektionen</b> mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen <b>innerhalb von 28 Tagen</b> nach der Anwendung in <b>Weinbau lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe</b> getragen werden.	Airone SC, Coprantol Duo, Funguran Progress u.a.
SF278-VEWE	Es ist sicherzustellen, dass die <b>Arbeitszeit</b> in den behandelten Kulturen nach der Anwendung in Weinbau <b>bis unmittelbar vor der Ernte auf maximal 2 Stunden täglich</b> begrenzt ist. Dabei <b>sind lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe</b> zu tragen.	Polyram WG, u.a.
SF278-2WE	Es ist sicherzustellen, dass die <b>Arbeitszeit</b> in den behandelten Kulturen <b>innerhalb von 2 Tagen nach der Anwendung</b> in Weinbau auf <b>maximal 2 Stunden täglich</b> begrenzt ist. Dabei <b>sind lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe</b> zu tragen.	Luna Max, Prosper TEC, Spirox, u.a.
SF278-14WE	Es ist sicherzustellen, dass die <b>Arbeitszeit</b> in den behandelten <b>Kulturen innerhalb von 14 Tagen nach der Anwendung</b> in Weinbau auf <b>maximal 2 Stunden täglich</b> begrenzt ist. Dabei <b>sind lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe</b> zu tragen.	Cuproxtat
SF1811	Es ist sicherzustellen, dass während der Behandlung mittels <b>Luftfahrzeugen</b> und <b>bis zum Abtrocknen</b> des Spritzbelages die behandelte Fläche von <b>unbeteiligten Dritten</b> nicht betreten wird.	Mimic, Orvego, XenTari, u.a.
SF1961	Es ist sicherzustellen, dass während der Behandlung mittels <b>Luftfahrzeugen</b> und <b>bis zum Abtrocknen</b> des Spritzbelages die behandelte Fläche und ein zusätzlicher <b>20 Meter</b> breiter, nicht behandelter Streifen ringsherum von <b>unbeteiligten Dritten</b> nicht betreten wird.	Custodia